


Réinitialisation du mot de passe Root

Méthode 1 :

Accéder au option avancé de GRUB au démarrage en sélectionnant la seconde ligne affichée ci-dessous



Choisissez ici la deuxième option pour démarrer en mode rescue

GNU GRUB version 2.06-3~deb11u6

```
*Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-33-amd64
Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-33-amd64 (recovery mode)
Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-28-amd64
Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-28-amd64 (recovery mode)
```

Utilisez les touches ↑ et ↓ pour sélectionner une entrée.
Appuyez sur Entrée pour démarrer le système sélectionné, « e » pour éditer les
commandes avant de démarrer ou « c » pour obtenir une invite de commandes. Échap
pour revenir au menu précédent.

Si vous avez aussi besoin du mot de passe root pour accéder au mode rescue, passer à la méthode 2

Une fois que vous avez accédé au prompt en mode root saisissez cette commande pour réinitialiser le mot de passe root :

```
## passwd root
```

Choisissez un nouveau mot de passe, et redémarrer votre machine à l'aide de la commande "reboot"

Méthode 2 :

Redémarrer le système et accéder au menu de démarrage grub

GNU GRUB version 2.06-3~deb11u6

*Debian GNU/Linux
Advanced options for Debian GNU/Linux

Utilisez les touches ↑ et ↓ pour sélectionner une entrée.
Appuyez sur Entrée pour démarrer le système sélectionné, « e » pour éditer les
commandes avant de démarrer ou « c » pour obtenir une invite de commandes.

Choisissez la seconde option pour avoir les paramètres avancés

Appuyer ensuite sur la touche 'e' pour éditer les commandes exécutées avant le démarrage du système

GNU GRUB version 2.06-3~deb11u6

```
*Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-33-amd64
Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-33-amd64 (recovery mode)
Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-28-amd64
Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-28-amd64 (recovery mode)
```

Utilisez les touches ↑ et ↓ pour sélectionner une entrée.
Appuyez sur Entrée pour démarrer le système sélectionné, « e » pour éditer les
commandes avant de démarrer ou « c » pour obtenir une invite de commandes. Échap
pour revenir au menu précédent.

Identifier la ligne qui commence par "linux" ou "linux16" et ajouter ceci en fin de ligne :

```
init=/bin/bash
```

```

setparams 'Debian GNU/Linux, with Linux 5.10.0-33-amd64 (recovery mode)'

    load_video
    insmod gzio
    if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='hd0,msdos1'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=\
hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 9ec4697f-05f0-4fb5-915f-99e07809afd4
    else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 9ec4697f-05f0-4fb5-915f-99e07809af\
d4
    fi
    echo          'Loading Linux 5.10.0-33-amd64 ...'
    linux          /boot/vmlinuz-5.10.0-33-amd64 root=UUID=9ec4697f-05f0-4fb5-915f\
-99e07809afd4 ro single init=/bin/bash
    echo          'Loading initial ramdisk ...'
    initrd         /boot/initrd.img-5.10.0-33-amd64

```

Édition basique à l'écran de type Emacs possible. Tab affiche les compléments.
Appuyez sur Ctrl-x ou F10 pour démarrer, Ctrl-c ou F2 pour une invite de commandes
ou Échap pour revenir au menu GRUB.

Faites ctrl+X pour sortir

Si vous avez des warnings affichés faite Entrez pour les faire disparaître et avoir le prompt

Rentrez cette commande :

```
mount -o remount,rw /
```

```

bash: no job control in this shell
root@(none):/# mount -o [ 17.430438] random: crng init done
[ 17.430587] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
jj
mount: bad usage
Try 'mount --help' for more information.
root@(none):/# mount -o remount,rw /
[ 78.452614] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
root@(none):/#

```

Modifier votre mot de passe root à l'aide de la commande passwd :

```
passwd root
```

```
root@(none):/# passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/#
```

Ensuite tapez cette commande pour créez un fichier .autorelabel pour forcer SELinux à relabelliser au prochain démarrage :

```
// touch /.autorelabel
```

Et enfin cette commande pour redémarrer le système :

```
// exec /sbin/init
```

Si le mot de pass root est demander saisissez le nouveau mot de passe créer pour accéder au prompt

```
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Donnez le mot de passe du superutilisateur pour la maintenance
(ou appuyez sur Ctrl et D pour continuer) :
root@beta:~# _
```

Ensuite vous pouvez rentrer la commande "reboot" pour redémarrer normalement votre système

Revision #3

Created 15 February 2025 16:16:44 by Bibi

Updated 15 February 2025 16:40:03 by Bibi