

MISP Installation

MISP (Malware Information Sharing Project) est une plateforme open source destinée au partage, à la collecte structurée et à la diffusion d'indicateurs de compromission (IOC) et d'informations sur les cybermenaces

Son installation est assez simple.

Pré-requis :

Vous aurez besoin de :

- Machine virtuelle avec (Ubuntu 20.04 ou Ubuntu 22.04)

Selon votre distribution choisie, choisissez la procédure adéquate [ici](#)

Installation :

Avec ces deux commandes vous aurez une installation minimale prête pour utilisation

-1/ Installer and Manual install instructions

To install MISP all you need to do is the following on a clean [supported](#) distribution.

!!! notice

```
```bash
Please check the installer options first to make the best choice for your install
wget --no-cache -O /tmp/INSTALL.sh https://raw.githubusercontent.com/MISP/MISP/2.4/INSTALL/INSTALL.sh
bash /tmp/INSTALL.sh

This will install MISP Core
wget --no-cache -O /tmp/INSTALL.sh https://raw.githubusercontent.com/MISP/MISP/2.4/INSTALL/INSTALL.sh
bash /tmp/INSTALL.sh -c
```
```

Juste au niveau de la seconde commande il faudra rajouter un **-M** juste après le **-c**. Ça permettra d'installer les modules complémentaires pour une installation complète

Voici les deux commandes :

```
wget --no-cache -O /tmp/INSTALL.sh https://raw.githubusercontent.com/MISP/MISP/2.4/INSTALL/INSTALL.sh
```

```
bash /tmp/INSTALL.sh -c -M
```

La première commande s'exécute sans action de votre part et assez rapidement.

La seconde commande prend plus de temps et vous demandera ici de choisir si vous souhaitez garder votre utilisateur de la VM ou en créer un nouveau s'appelant "misp"

```
##### (12%)
Next step: Checking if run as root and misp is present
id: «misp» : utilisateur inexistant
There is NO user called 'misp' create a user 'misp' (y) or continue as bibi (n)?
(y/n)
n
Using bibi as install user, hope that is what you want.
```

Une fois l'installation terminée, vous pourrez accéder à l'interface en mettant l'ip de votre machine sur le navigateur, par exemple :

192.168.8.58

Et les credentials par défaut sont :

admin@admin.test / admin

Revision #3

Created 16 October 2025 15:07:05 by Bibi

Updated 16 October 2025 20:10:41 by Bibi